

جرمی بوٹیوں کی تلفی کا چارٹ

جرمی بوٹیوں کی تلفی کے لئے 300 زہریں پاس ہو چکی ہیں۔ سہولت کے لئے اس چارٹ میں صرف ان زہروں کا ذکر کیا گیا ہے جو زیادہ موثر پائی گئی ہیں اور مارکیٹ میں دستیاب بھی ہیں

نام فصل	جرمی بوٹیاں	نام دوائی	شرح استعمال فی ایکڑ
گندم	جنگلی جئی، سٹی بوٹی اور گھاس خاندان کی دیگر جرمی بوٹیاں دسی سٹی، جنگلی جئی، سرچو گھاس، ملی بوٹی اور دیگر کئی جرمی بوٹیاں لیہلی، لیہ، ترکنڈی پالک سمیت چوڑے پتوں والی جرمی بوٹیاں لیہلی، جنگلی جئی، ترکنڈی پالک سمیت چوڑے پتوں والی بوٹیاں	ایگزین 050EC اٹلانٹس 3.6 WG بکٹرل سپر 60EC کلین ویو 15EO	330 ملی لٹر 45 تا 55 یوم کے اندر وتر زمین پر سپرے کریں۔ 120 گرام 30 تا 40 یوم کے اندر اندر وتر حالت میں سپرے کریں۔ 300 ملی لٹر 30 تا 40 یوم کے اندر اندر وتر حالت میں سپرے کریں۔ 400 ملی لٹر 30 تا 40 یوم کے اندر اندر وتر حالت میں سپرے کریں۔
چاول	ڈیلا، سواکی، ڈھڈن، گھوئیں، بھوئیں اور چوڑے پتوں والی ڈیلا کے سوا باقی تمام جرمی بوٹیاں بشمول ڈھڈن اور سواکی وغیرہ سواکی، ڈھڈن، ڈیلا سمیت بیشتر جرمی بوٹیاں تلف کرتی ہے	کیلیون 50WG مچیٹی 60EC نومینی یا کلورور 10 SC	80 تا 60 گرام نسری منتقل کرنے کے 3-5 یوم بعد بذریعہ ٹریکٹر استعمال کریں۔ 800 ملی لیٹر 3-5 یوم بعد از منتقلی نسری دھان بذریعہ ٹریکٹر استعمال کریں۔ 100 ملی لیٹر تلفی کے دو ہفتے بعد وتر حالت میں سپرے کی جائے۔
کپاس	ڈیلا، تاندلہ، مدھانہ، اٹ سٹ اور دیگر تمام جرمی بوٹیاں اٹ سٹ، ڈیلا، چولائی، قلفہ، مدھانہ اور سواکی گھاس وغیرہ تمام جرمی بوٹیاں ماسوائے ڈیلا، بھکھڑا، تاندلہ اور محبت بوٹی	فل کلیر 50EC ڈو آل گولڈ 960EC پینڈی میتھالین 33EC	500 ملی لٹر ایک دن بعد از کاشت و ترکھالیوں پر سپرے کریں۔ 800 ملی لٹر ایک دن بعد از کاشت و ترکھالیوں پر سپرے کریں۔ 1000 ملی لٹر ایک دن بعد از کاشت و ترکھالیوں پر سپرے کریں۔
کماو	اٹ سٹ، سواکی، ڈیلا، پارٹینیم، چھوڑا اور دیگر جرمی بوٹیاں ڈیلا، اٹ سٹ، سواکی، مدھانہ، چھوڑا اور دیگر جرمی بوٹیاں کھیل، اٹ سٹ، سواکی اور چوڑے پتوں والی جرمی بوٹیاں	فلستو گولڈ 550SC ڈو آل گولڈ 960EC کلیو 33.6 SC	1000 ملی لٹر بجائی کے ایک ماہ کے اندر اندر وتر حالت میں سپرے کریں۔ 800 ملی لٹر 1 تا 2 یوم بعد از کاشت و تر زمین پر سپرے کریں۔ 500+35 ملی لٹر ایک ماہ کے اندر اندر وتر حالت میں سپرے کریں۔
مکی	ڈیلا کے سوا اگی ہوئی تمام جرمی بوٹیوں کے موثر خاتمہ کے لئے اٹ سٹ، ڈیلا، ہاتھو، چولائی، قلفہ اور دیگر تمام جرمی بوٹیاں ڈیلا اور بعض چوڑے پتوں والی جرمی بوٹیاں	پرائی میکسٹرا گولڈ 720SC فلستو گولڈ 550SC آرکس گولڈ 80WDG	800 ملی لٹر پٹریوں پر کاشت کرنے کے ایک دن بعد سپرے کریں۔ 500 ملی لٹر پٹریوں پر کاشت کرنے کے دو ہفتے کے بعد سپرے کریں۔ 20 گرام پٹریوں پر کاشت کرنے کے ایک دن بعد سپرے کریں۔
آلو	ڈیلا کے علاوہ باقی تمام جرمی بوٹیوں کے موثر خاتمہ کے لئے اگی ہوئی تمام جرمی بوٹیوں کے فوری خاتمہ کے لئے ڈیلا سمیت تمام جرمی بوٹیوں کے لئے	زینکر 70WP گرامکسون 20EC ڈو آل گولڈ 960EC	330 گرام کاشت کے 1 تا 2 دن بعد وتر میں سپرے کریں۔ 1.0 لٹر 8-10 دن بعد از کاشت مگر گاؤ سے قبل وتر میں سپرے کریں۔ 800 ملی لٹر فی ایکڑ کاشت کے 1 تا 2 دن بعد وتر میں سپرے کریں۔
سبزیات (مشورہ کر کے)	ڈیلا سمیت تمام جرمی بوٹیوں کے موثر خاتمہ کے لئے ڈیلا، تاندلہ کے علاوہ باقی زیادہ تر بوٹیوں کے لئے ڈیلا سمیت اگی ہوئی تمام بوٹیوں کے لئے	ڈو آل گولڈ 960EC پینڈی میتھالین 33EC گرامکسون یا راؤنڈ اپ	100 تا 60 ملی لٹر فی ٹینگی (15 لٹر والی) اگاؤ سے پہلے سپرے کریں۔ 100 تا 150 ملی لٹر فی ٹینگی (15 لٹر والی) اگاؤ سے پہلے سپرے کریں۔ 1.0 لٹر 25 تا 30 یوم بعد فصل کو بچا کر لائٹوں کے درمیان میں سپرے۔
گراسی لان، پبلک پارک	ڈیلا اور بیشتر چوڑے پتوں والی جرمی بوٹیوں کے لئے ڈیلا کے علاوہ باقی زیادہ تر موسمی بوٹیوں کے لئے مینی، ہزار دانی اور چوڑے پتوں والی بیشتر جرمی بوٹیوں کے لئے	سن سٹار یا آرکس گولڈ میٹری بوزین 70WP سٹارین ایم باکٹرل سپر	25 تا 30 گرام فی ٹینگی (فی کنال) اگاؤ تکمل ہونے پر وتر میں سپرے۔ 50 ملی لٹر فی ٹینگی (فی کنال) اگاؤ تکمل ہونے پر وتر میں سپرے کریں۔

جاری کردہ: نظامت امور کاشتکاری (ایگزینومی) ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد (۲۰۱۷ء)